

TekeningMaker, TekenFilmMaker, Foto- en FilmMakers, GeluidMixer, MontageMaker
, NieuwsMaker Kijkradio.

**Systeemeisen voor alle MediaMakers van de CinekidStudio, behalve VideoClipMaker
ClipCamDance en TekenTrucMaker Moovl (die worden hieronder beschreven):**

- Computer met een snelheid van ongeveer 1 GHz
- 256 MB RAM
- Monitor met minimaal 1024x768 resolutie en miljoenen kleuren (32 bit)
- Windows 98, ME, 2000, XP of Mac OSX 10.1
- Breedband Internet verbinding
- Explorer 5.5 (Windows) of Firefox 1.0 (Windows en Mac)
- Flash Player 8
- Javascript niet uitgeschakeld
- Geluidskaart
- Alle poorten van de firewall dienen open te staan voor het domein www.cinekid.nl en www.cinekidstudio.nl

VideoClipMaker ClipCamDance:

- Computer met een snelheid van ongeveer 1 GHz
- 256 MB RAM
- Monitor met minimaal 1024x768 resolutie en miljoenen kleuren (32 bit)
- Windows 98, ME, 2000, XP (werkt niet op Mac systemen)
- Breedband Internet verbinding
- Internet Explorer 6.0 of hoger (Windows)
- Flash Player 8
- Javascript niet uitgeschakeld
- Geluidskaart
- Alle poorten van de firewall dienen open te staan voor het domein www.cinekid.nl en www.cinekidstudio.nl

Extra benodigdheden:

- Microfoon of headset
- Speakers of koptelefoon
- Webcam (voor de Foto- & FilmMakers, en VideoClipMaker ClipCamDance)
- Optioneel: beamer of smartboard

Extra benodigdheden voor TekenTrucMaker Moovl:




- Javascript 1.4.2. Andere versies van Java zijn ook te gebruiken, alleen ondersteunen deze het geluid in Moovl niet.
- Eventueel digitaal tekentablet. Bij een tekentablet gebruik je in plaats van een muis een digitale pen zodat je makkelijker kunt tekenen.

Toelichting Firewall:



Cinekid beveelt aan om alle poorten van de firewall te openen voor het domein www.cinekid.nl en www.cinekidstudio.nl. Belangrijk is om in ieder geval poort 1935 open te zetten. Deze is nodig om filmpjes te uploaden die worden gemaakt met de webcamtools. Als deze poort niet openstaat werkt het opnemen wel (en lijkt het dus te werken) maar gaat het mis bij het afspelen/opslaan. Zorg dus dat je van te voren test of een filmpje kan worden opgeslagen en afgespeeld.

Checklist voor de instellingen:

Javascript inschakelen (voor alle MediaMakers):

-  **Internet Explorer** (versie 6 en 7) : Tools > Internet Options > Security > Custom Level > Scripting > Active Scripting : Enable
-  **Firefox** (versie 2.0 of 1.5) : Extra > Opties > Inhoud > JavaScript inschakelen
-  **Opera** (versie 9) : Extra > Snelvoorkeuren > Javascript inschakelen

Voor het installeren van Flash (voor alle MediaMakers):




-  **Internet Explorer** (versie 6 en 7) : Tools > Internet Options > Security > Custom Level > ActiveX controls and plug-ins > Run ActiveX controls and plug-ins
-  **Opera** (versie 9) : Extra > Snelvoorkeuren > Plug-ins inschakelen

Downloaden van Adobe Flash Player 8:

http://www.adobe.com/downloads/?ogn=EN_US-gntray_dl_downloads

Klik op "Get Adobe Flash Player"

JAVA (alleen nodig voor TekenTrucMaker Moovl):

-  **Internet Explorer** (versie 6 en 7) : Tools > Internet Options > Security > Custom Level > Java VM > Java permissions > High safety
-  **Firefox** (versie 2.0 of 1.5) : Extra > Opties > Inhoud > Java inschakelen
-  **Opera** (versie 9) : Extra > Snelvoorkeuren > Java inschakelen

Java inschakelen:

Download Java op www.java.com. Voor gebruik op Windows systemen is het belangrijk om de offline versie te kiezen. Start de gedownloade Java-installer en kies in het eerste scherm de optie: "Show advanced options panel" links onderin het scherm. Klik nu op accepteren. Het venster dat nu verschijnt bevat een wit veld. Klik in het witte veld op het icoon voor "Additional font and media support" en kies "This feature will be installed on local harddrive". Zonder deze extra support werkt Moovl wel maar is er op de PC geen geluid te horen. Klik nu op "Next" en de installatie wordt nu voltooid.

Java is wel geïnstalleerd, maar het geluid werkt:

Voor Windows computers:

START, Configuratiescherm, Software

Er verschijnt nu een lijst met geïnstalleerde software. Scroll naar "Java (SE) Runtime Environment" en klik op "Wijzigen". Klik nu op "Next/Volgende". Klik in het witte veld op het icoon voor "Additional font and media support" en kies "This feature will be installed on local harddrive". Klik "Next" en

"Finish."

Vraag en Antwoord:

- **Als ik een MediaMaker start, bijvoorbeeld de TekenFilmMaker, blijft het scherm zwart.**
Er is geen Flash player geïnstalleerd. Ga naar http://www.adobe.com/downloads/?ogn=EN_US-gntray_dl_downloads voor het downloaden van de Adobe Flash Player 8. Klik op Adobe Flash Player om de gratis player te downloaden.

- **Het geluid werkt niet bij Moovl?**
START, Configuratiescherm, Software
Er verschijnt nu een lijst met geïnstalleerde software. Scroll naar "Java (SE) Runtime Environment" en klik op "Wijzigen". Klik nu op "Next/Volgende". Klik in het witte veld op het icoon voor "Additional font and media support" en kies "This feature will be installed on local harddrive". Klik "Next" en "Finish."

-